



**Bronboek
Software**

Concept handleiding Boekenbon cadeau kaart

Vorbereidingen


Voordat u gebruik kan maken van de Boekenbon koppeling, moeten de artikelnummers van de verschillende soorten kaarten worden aangemaakt. Dit kunt u doen bij *Bestand* → *Instellingen* → *Boekenbon cadeau kaart*. Vul bij elk type kaart het aangemaakte artikelnummer in. Als u de artikelnummers nog niet aangemaakt heeft, kunt u de zoekknop achter het omschrijving-veld gebruiken om het artikel aan te maken en te selecteren. In de afbeelding hieronder zijn de artikelnummers gedefinieerd zoals de officiële EAN-codes.

Artikelnummers		
Boekenbon 10 euro	8712137210000	Boekenbon 10 Euro
Boekenbon 15 euro	8712137215005	Boekenbon 15 Euro
Boekenbon 20 euro	8712137220009	Boekenbon 20 Euro
Boekenbon 25 euro	8712137225004	Boekenbon 25 Euro
Boekenbon vrije waarde	8712137299005	Boekenbon vrije waarde

Verkopen en activeren van een boekenbon cadeau kaart

Als u een boekenbon cadeau kaart verkoopt, gaat dat als volgt:

U scant de barcode die op de cadeau kaart staat. De kassa herkent dat het een cadeau kaart is en toont het onderstaande scherm:



The screenshot shows a software window titled 'Cadeau Kaart - Bronboek Professional [Bronboek (Ontwikkeld)]'. The main heading is 'Controleer het ingevoerde bedrag en klik op activeren.' Below this, there are several fields and buttons:

Vaste waarde	<input type="text" value="6064362420354196794"/>	Inactief	<input type="button" value="Kaart info"/>
Oplaadbedrag	<input type="text" value="15,00"/>		<input type="button" value="Activeren"/>
Status :	Kaart is niet actief(119)		<input type="button" value="Transactie info"/>
Saldo :			<input type="button" value="Akkoord"/>
Nieuw saldo :			<input type="button" value="Annuleer"/>

In dit geval is het een cadeau kaart met een vaste waarde. U kunt nu op de knop *Activeren* klikken. Hierna klikt u op de knop *Akkoord*.

In het geval van een cadeau kaart met een vrije waarde, vult u het bedrag in en klikt u op de knop *Activeren*. De knop *Akkoord* wordt actief. Hierna klikt u op de knop *Akkoord*.

De knop *Kaart info* geeft u een venster met informatie over de cadeau kaart. De knop *Transactie info* geeft u een venster met informatie over de transacties die gedaan zijn met de cadeau kaart.

Betalen met de cadeau kaart

Bronboek Professional [Bronboek (Ontwikkel)] - Afrekenen

Klantgegevens
Kassabon : 11581
Verkoper : Verkoper 1

Betaalmiddel

Contant

Pin

Boekenbon
Boekenbon

Mijn kado

Chipknip
Chip

Creditcard

Boekenbon cadeau kaart

Te ontvangen 5,25

Ontvangen 5,25

Wisselgeld 0,00

Bedrag	Betaalmiddel
5,25	Pin

7 8 9 -

4 5 6 +

1 2 3

, 0 Del Enter

Annuleren

Bon Bonkeuze Zonder bon

In het bovenstaande afrekenvenster klikt u op *Boekenbon cadeau kaart*. Scan de barcode die op de cadeau kaart staat. Het volgende scherm verschijnt:

Cadeau Kaart - Bronboek Professional [Bronboek (Ontwikkel)]

Controleer het ingevoerde bedrag en klik op betalen.

Kaart : 6064362420633597515 Normaal

Betaalbedrag: 5,25

Status : Ok(0)

Saldo : 498,11

Nieuw saldo :

Kaart info


Betalen

Transactie info

Akkoord

Annuleer

Controleer het ingevulde betaalbedrag. Wijzig dit als dit nodig is. Klik op de knop *betalen*. Ter controle verschijnt het volgende venster:



Hier klikt u op *Ja*. Als u op *Nee* klikt komt u terug in het vorige venster en kunt u de kaart en het betaalbedrag aanpassen. Het onderstaande venster verschijnt:



U ziet dat de velden *Kaart* en *Betaalbedrag* niet meer actief zijn. Ook zijn de knoppen *Betalen* en *Annuleer* geactiveerd. Verder is het *Betaalbedrag* verrekend met het *Saldo*. Het resultaat is zichtbaar bij *Nieuw saldo*. Klik nu op de knop *Akkoord*. De transactie is nu afgerond. Hierna kunt u verder gaan met het afrekenproces zoals u gewend ben.

Saldo controleren

Het kan voorkomen dat een klant wil weten hoeveel waarde er nog op de cadeau kaart staat. U scant dan de cadeau kaart in in de kassa, op de manier hoe u normaal een nieuwe cadeau kaart zo verkopen. U ziet dan het volgende scherm:

Fout: Kaart is al geactiveerd.
Betalen met deze kaart kan via de knop afrekenen

Kaart : Normaal

Oplaadbedrag

Status : Ok(0)

Saldo : 492,86

Nieuw saldo :

Kaart info

Activeren

Transactie info

Akkoord

Annuleer

Met de knop *Transactie info* kunt u de transacties die met de kaart gedaan zijn bekijken. Hier worden alleen de transacties getoond die in uw winkel zijn gebeurd.